

Aktualizacja AKORD wersja od 20.xx

Aktualizacje należy pobrać ze strony www.akordonline.pl:

1. Zakładka „Zaloguj się” - należy podać

Użytkownik: *akord*

Hasło: *00000*

Pojawi się zakładka „Pliki do pobrania” - po wejściu, w folderze **Akord** pobrać (Download) plik *Akord aktualizacja RR.MM* – w lokalizacji komputera *Pobrane* (lub *Downloads*) zostanie zapisany plik *Akord_Aktualizacje.exe*. Zapisany w folderze *Pobrane* plik należy uruchomić.

2. W trakcie aktualizacji pojawia się pytanie o hasło. Hasło jest niezmiennie w trakcie roku. Hasło można uzyskać wyłącznie drogą telefoniczną lub SMS'em. *Folder instalacyjny* podać ten, gdzie znajduje się dotychczasowa wersja. Jeśli program nie pamięta poprzedniej prawidłowej lokalizacji, podczas wyszukiwania nowej podpowiada na końcu *\Akord* – **uwaga – można się pomylić!** Jeżeli program główny jest np. w folderze *X:\Programy\Akord* to wpis ten jest poprawny – niepoprawny zaś będzie niekiedy sugerowany wpis: *X:\Programy\Akord\Akord* (należy usunąć końcowe *\Akord*).

3. Po zakończeniu instalacji uruchomić program AKORD, sprawdzić poprawność instalacji w Administrator -> Informacja (Program: nr wersji (*xx.xx*) i data wygenerowania), wykonać Reindeksację, zapoznać się z aktualnym plikiem opisującym zmiany, ew. wprowadzić sugerowane zmiany w ustawieniach (Wskaźnikach). Wersję programu określa numer *xx.xx*, gdzie pierwsza część to rok, druga miesiąc.

4. Aktualizację wykonuje się, gdy w sieci, na żadnym komputerze nie jest uruchomiony program AKORD. Aktualizacja wymaga tzw. wyłączności.

5. *Akord pomoc zdalna RRRR* – po pobraniu i uruchomieniu instalacji (wymagane hasło dostępne telefonicznie lub SMS'em) zostaną zapisane w podfolderze programu głównego *Apomoc* programy zdalnej pomocy – niezbędne do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym. Od tego roku preferowany program dostępowy to *TotalVNC* – do pobrania również ze strony www.totalvnc.com

6. Ze strony www.akordonline.pl, bez konieczności logowania można odczytać pliki:

- *Akord zmiany RRRR.pdf* – opis zmian wykonanych w bieżącym roku (opis z lat poprzednich zapisywany jest podczas instalacji *Aktualizacji* w podfolderze programu głównego *Instrukcje*)

- *Akord aktualizacja RRRR.pdf* – obowiązuje w roku RRRR (w roku 2020 zawiera treść niniejszego pliku)